

9.4 メールの転送設定

大抵のネットワーク利用者は EARTH 情報教育システムのメールアドレスとは別に、携帯電話のメールアドレスや商用インターネットプロバイダから交付されたメールアドレスを使っています。ネットワーク利用者が複数のメールアドレスをどのように利用すればよいかを考えることは非常に大切です*。大学のメールアドレスとは別にプロバイダのアドレスを友人にも教えるべきなのではないでしょうか。携帯電話で大学などに届いたメールを確認するのはどうすればよいのでしょうか。このような場合にはメールの転送を利用します。




図 9.3-1: メール転送の例

(大学に着信したメールを 2 箇所に転送し、大学にも残している)

図 9.3-1 では、大学メールサーバーに届いた `s02987tj@edu.tuis.ac.jp` 宛のメールが、プロバイダのアドレス `taro@provider.ne.jp` と携帯電話 `jtaro@cellphone.ne.jp` に転送され、しかも大学のメールサーバーにも残している様子を示しています。このように設定すれば、大学のメールアドレスだけを教えておいても、プロバイダからでも携帯電話からでも、そして大学にいてもメールを読み落とすようなことがなくなります。しかもメールを出す側にとっても大学のアドレスとプロバイダのアドレスとを管理する必要がなくなります。

仕事の都合上、複数のメールアドレスをもった場合でも、最終的にはどこかで自分に届いたメールを一ヶ所に集めて読めるようにメール転送を設定すると便利です。ただし、メール配送の矢印の中に「メールサーバーに残す」以外にループがあってはけません。たとえば、図 9.3-1 の設定に加えて、プロバイダに届いたメールを大学でも読もうと思ってプロバイダ側でもメール転送依頼をすると大変なことが起こります。大学に届いたメールがプロバイダに配送された後、プロバイダはそのメールを大学に配送し、そのメールがまたプロバイダに送られ... という現象が無限に発生してしまうからです。

*: 一般的には、(学生同士であっても) プロバイダのメールアドレスではなく大学交付のメールアドレスだけを教えて、(必要ならメール転送を組み合わせて) メール交換をすることを勧めます。EARTH 情報教育システムから交付されているメールアドレスは `ac.jp` と学術機関に属することが明示されている点で、一般プロバイダのメールアドレスとは違って特別なものです。F 節で紹介するように、卒業生は卒業後も学生時代と同じメールアドレスを継続的に利用できますから、大学メールアドレスだけを知っていれば不便を感じることはないはずです。メールアドレスは住所や電話番号と同じようなプライバシー情報と考えられています。仕事など「公的な用事」で使うメールアドレスとプライベートな生活で利用するメールアドレスとを区別して使い分けることが必要な場合もあります。

9.5 OWA での転送設定方法

1. メールの転送設定は OWA の受信ルールで行います。(リダイレクト機能)
※受信したメールは受信トレイに保存された後、直ちに転送先アドレスに送信されます。
2. OWA ログイン後の画面から「歯車アイコン」をクリックし、「オプション」をクリックします。




図 9.5-1: メールの転送設定

3. 遷移した画面で「受信トレイ」のルールをクリックします。
「+」ボタンをクリックします。ルールが既にある場合は右の「鉛筆アイコン」をクリックして下さい。尚、Active!mail で転送設定がされていた場合は「Forwarding」という名前で既にルールが作成されています。




図 9.5-2: メールの転送設定

4. 「名前」には「Forwarding」と入力し、「メッセージを受信し～」は「▼」をクリックして [すべてのメッセージに適用] を選択して下さい。
「次のすべてを～」では「▼」をクリックして「転送、リダイレクト、または送信」→「メッセージを次へリダイレクトする」を選択して下さい。
自動的に転送先を設定するページに移動します。



図 9.5-3: 新しい受信トレイルール作成画面

- 「宛先」に転送させたい宛先を入力し、Enter を押して確定下さい。
入力が完了し、「Enter」を押すと以下の様に表示が変わります。

aaa@aaa.com | → AA aaa@aaa.com X

複数の宛先を指定する場合は同様にアドレスを入力後「Enter」を押します。
「個人の連絡先」をクリックするアドレス帳から選択することも可能です。
最後に設定完了後、上部の「OK」をクリックし、設定を保存します。




図 9.5-4: 転送先設定画面

- 設定したアドレスが反映されていることを確認します。その他の設定項目も問題がなければ「OK」をクリックして設定を完了します。
操作完了後、正しく設定されているか必ず確認してください。



図 9.5-5: 設定内容の確認画面